


# Istruzione per la configurazione di una casella di posta su iPhone o iPad (*Modalità IMAP sicura*)

Per configurare una generica casella [nome.cognome@enea.it](mailto:nome.cognome@enea.it) (ma è esattamente uguale per una qualunque altra casella di posta) su iPhone/iPad utilizzando la modalità IMAP sicura, è necessario seguire le seguenti istruzioni.


1. Dal menu principale del proprio dispositivo iPhone o iPad, seleziona l'icona **Impostazioni**.




2. Dal menu Impostazioni scorrere fino a **Account e password**




### 3. Seleziona **Aggiungi account**



### 4. Selezionare **Altro**



5. Selezionare “Aggiungi account Mail”




6. Compilare i campi seguenti come indicato e attendi la verifica automatica dell'account

Account		
Nome	Nome Cognome	✓
E-mail	nome.cognome@enea.it	✓
Password	●●●●●●●●	✓
Descrizione	Email	✓


Below the table is a large, empty grey rectangular area.

7. Clicca su **Salva** per salvare il nuovo account




# Modifica di una configurazione esistente

1. Dal menu **Impostazioni**, torna in **Account e password** e Selezionare la casella che si desidera modificare (ad es. nella figura cliccare su [nome.cognome@enea.it](mailto:nome.cognome@enea.it)).



2. Nella nuova videata cliccare su **Account:** [nome.cognome@enea.it](mailto:nome.cognome@enea.it)



3. In questa videata è possibile modificare il server per la posta in arrivo, che dev'essere **imap.enea.it** e accedere alle impostazioni del server della posta in uscita.

Account

INFORMAZIONI ACCOUNT IMAP

Nome Nome Cognome

E-mail nome.cognome@enea.it >

Descrizione nome.cognome@enea.it

SERVER POSTA IN ARRIVO

Nome host **imap.enea.it**

Nome utente nome.cognome@enea.it

Password ●●●●●●●●

SERVER POSTA IN USCITA

**SMTP** smtp.enea.it >

Avanzate >

4. Per modificare il server della posta in uscita, nella sezione SERVER PRINCIPALE clicca sulla voce **SMTP: smtp.enea.it** si

< Account SMTP

SERVER PRINCIPALE

**smtp.enea.it** Si >


ALTRI SERVER SMTP

smtp.gmail.com No >

Aggiungi server... >

Se Mail non riesce a usare il server principale, proverà in successione gli altri server SMTP.

5. Da questa videata è possibile modificare il server per la posta in uscita e impostare la protezione SSL, tramite il pulsante **Usa SSL**.



6. Per impostare l'SSL sulla posta in arrivo, torna alla videata **c.** e cliccare sull'ultima voce **Avanzate**.

A questo punto si potrà impostare la protezione SSL anche nella sezione IMPOSTAZIONI POSTA IN ENTRATA, tramite il pulsante **Usa SSL**.

7. Quindi cliccare su **Fine**

